

## 1、フォルダ構成

XML2CSV変換ツールのフォルダ構成を「図 1」に示す。

xml2csv-root	XML2CSV変換ツールのルートフォルダ
<b>bin</b>	<b>実行ファイルのフォルダ</b>
xml2csv.bat	変換バッチファイル (ユーザ実行用)
xml2csv.exe	ML変換処理EXEファイル
xml2csvb.exe	XML変換バッチ処理EXEファイル
<b>conf</b>	<b>変換設定ファイルのフォルダ</b>
<b>csv</b>	<b>変換先CSVファイルのフォルダ</b>
CLAIMS	決済情報のフォルダ
特定健診決済	特定健診決済情報のフォルダ (変換先CSV)
特定保健指導決済	特定保健指導決済情報のフォルダ (変換先CSV)
DATA	特定健診・特定保健指導情報のフォルダ
特定健診	特定健診情報のフォルダ (変換先CSV)
特定保健指導	特定保健指導情報のフォルダ (変換先CSV)
ix08_v8.head.csv	交換基本情報 (変換先CSV)
su08_v8.head.csv	集計情報 (変換先CSV)
<b>log</b>	<b>変換結果ログファイルのフォルダ</b>
<b>xml</b>	<b>変換元XMLファイルのフォルダ</b>
CLAIMS	決済情報のフォルダ
特定健診決済	特定健診決済情報のフォルダ (変換元XML)
特定保健指導決済	特定保健指導決済情報のフォルダ (変換元XML)
DATA	特定健診・特定保健指導情報のフォルダ
特定健診	特定健診情報のフォルダ (変換元XML)
特定保健指導	特定保健指導情報のフォルダ (変換元XML)
ix08_v8.xml	交換基本情報XMLファイル (変換元XML)
su08_v8.xml	集計情報XMLファイル (変換元XML)

(図 1)

## 2、操作手順

- 2.1 変換元XMLファイルを「変換元XMLファイルのフォルダ」にコピーしてください。
- 2.2 「実行ファイルのフォルダ bin」の変換バッチファイル xml2csv.bat を実行してください。
- 2.3 「変換先 CSV ファイルのフォルダ」に変換先 CSV ファイルを確認ください。